

UPGRADE Version 6.3 -> Version 6.4

Dieses UPGRADE konvertiert Ihr Finanzmanagement Version 6.3 in die neue Version 6.4. Ein UPGRADE einer DEMO-Version ist nicht möglich.

A.) Voraussetzungen

Bevor Sie dieses UPGRADE durchführen, müssen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

- -Führen Sie eine Datenbank-Diagnose im Menü - Dienste- Ihres Finanzmanagementsystems durch. Die Diagnose darf **keine** Fehler melden!
- -Grundlage für ein UPGRADE ist ein Finanzmanagement in der Version 6.3.14 (oder höher). Zusätzlich müssen die aktuellen Versionen der Datenbank Concept 16 installiert sein (**Server-Version 1.8.00** oder höher, **Client-Version 4.6.11** oder höher, innerhalb der Version). Bitte beachten Sie, dass Sie für die Version 6.4.xx des Finanzmanagementsystem dann eine **Server-Version 1.8.12** oder höher benötigen. Sollte es der Fall sein, dass Sie einen Server kleiner als 1.8.12 betreiben, so können Sie bereits in diesem Schritt den notwendigen Server installieren.
- -Erstellen Sie eine Datensicherung Ihres Finanzmanagementsystems. Ein Abbruch des UPGRADE hat eine Zerstörung der Datenbank zur Folge!
- -Die Datenbank darf nicht im Mehrbenutzerbetrieb sein. Geben Sie die Datenbank vor Beginn des UPGRADE frei.
- -Das UPGRADE benötigt mindestens 64 MB Hauptspeicher und 100 MB freien Festplattenspeicher, da zahlreiche temporäre Dateien angelegt werden müssen.
- -Für das Upgrade benötigen Sie einen gültigen Check-Satz für die Version 6.4.xx. Sollten Sie diesen noch nicht erhalten haben, so wenden Sie sich bitte an den Support

B.) Prüfen des aktuellen Releasestandes

Starten Sie im Hauptmenü - Dienste - Datenbank-Versionsinfo -, wählen Sie die Liste - Versionsinformationen - aus und prüfen Sie die Lizenz-Informationen:

Sollte die Release-Nummer des HOBA-Finanzmanagement kleiner als 6.3.14, so ist zunächst Schritt **C.) Update 6.3** durchzuführen. Ansonsten gehen Sie weiter zu Punkt **D.) CONZEPT 16**

C.) Update 6.3

Sollte die aktuelle Release Ihres HOBA-Finanzmanagement kleiner als 6.3.14 sein, muss zunächst das aktuelle Update 6.3 installiert werden.

Laden Sie hierfür zuerst aus dem Internet die aktuelle Version herunter und entpacken diese. Verwenden Sie für das Update immer nur die Datei mit der Endung „,D01“ (z.B. Upd63xx.D01)

Starten Sie jetzt das HOBA-Finanzmanagementsystem 6.3. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Dienste -> Benutzer wechsel. Beantworten Sie die Frage "Programm beenden" mit "Ja". Nach kurzer Zeit wird der Dialog "Benutzer angeben" angezeigt. Geben Sie dort im Feld <Benutzer> "SYSTEM" ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Danach erscheint die gewohnte Anmeldung Ihres Finanzmanagement. Geben Sie auch hier im Feld <Arbeitsplatz> "SYSTEM" ein und falls vorhanden ein Kennwort oder bestätigen Sie mit ENTER.

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Systemverwalter -> Update einlesen. Sie erhalten nun die Möglichkeit das Laufwerk und den Pfad, wohin das Update kopiert wurde, auszuwählen. Wählen Sie dann die Datei "UPD63xx.D01" aus, prüfen Sie in der untersten Zeile das "Datum", und bestätigen Sie, dass Sie vor Beginn des Updates eine Datensicherung erstellt haben. Das Update wird jetzt automatisch durchgeführt und nach Beendigung wird die Datenbank geschlossen.

D.) Konzept 16

Zum Betrieb des HOBA-Finanzmanagement 6.4 sind neue Versionen der Datenbank Konzept 16 (**C16-Client 4.7.14** oder höher sowie **C16-Server 1.8.12**) notwendig. In diesem Abschnitt wird die Installation dieser neuen Versionen beschrieben.

Achtung: Für die Einrichtung der C16-Versionen sind Administrator-Rechte und Administrator-Kenntnisse erforderlich !

Weiterhin sind Kenntnisse zum Windows-Betriebssystem und zur Bedienung der Finanzmanagement Software notwendig.

Die Konzept 16-Version ist nur als Client/Server-Version lauffähig. Deswegen muss sowohl der Konzept 16-Client wie auch der Konzept 16-Server aktualisiert werden.

Hinweis: Sollte bereits ein Konzept 16-Server 1.8.12 installiert sein, muss bei Konzept 16 nur der Schritt "1. Installation des Konzept 16-Client 4.7" und "3. Absatz 1 (Kopieren der Datei C16_Ldmw.dll)" durchgeführt werden.

Bei Aktualisierung des Konzept 16-Server müssen Sie zunächst sicherstellen, dass kein Konzept 16-Server oder Konzept 16-Serverdienst (nur Windows NT/2000/XP) gestartet ist. Der Konzept 16-Serverdienst kann mit Hilfe des Programms - C16_wsvc.exe (Windows NT/2000/XP) - und - C16_wins.exe (Windows 95/98/ME) - angehalten und entfernt werden.

Achtung: Beachten Sie, dass keine Datenbanken geöffnet sind, wenn Sie den Konzept 16-Serverdienst beenden!

Laden Sie hierfür zuerst aus dem Internet die aktuelle Version herunter und entpacken diese (C1618xxSNT.ZIP, C1647W.ZIP). Bitte beachten Sie die Hinweise über das entpacken der Update-Dateien aus Punkt C

1. Installation des Konzept 16-Client 4.7

Der Konzept 16-Client 4.7 sollte mit dem Konzept 16-Server ab 1.8.12 verwendet werden.

2. Installation des Konzept 16-Servers 1.8.12.

Falls erforderlich kann direkt im Anschluss an den Konzept 16-Client 4.7 der Konzept 16-Server 1.8 (Windows NT/2000/XP, Linux oder Novell) kopiert werden. Wählen Sie bei der neuen Version ein neues Verzeichnis (z.B. C:\C16_Serv\Win18). Das Setup-Programm kopiert die Update-Dateien auf Ihre Festplatte.

3. Konzept 16-Lademodul / Kopierschutz

Kopieren Sie aus dem alten C16-Clientverzeichnis (z.B. C:\C16.46\WIN) die Datei - C16_Ldmw.dll - in das neue C16-Clientverzeichnis (z.B. C:\C16.47\Win).

Kopieren Sie weiterhin aus dem alten (oder gesicherten) C16-Serververzeichnis (C16_Serv\Win) die Dateien "C16_Serv.ars" und "C16_Ldsw.dll" in das neue Serververzeichnis (z.B. C:\C16_Serv\Win18).

Aktivieren Sie nach der Installation wieder den Server-Dienst.

E.) Upgrade 6.4

1. Ändern des Programm-Icons.

Ändern Sie zunächst im ICON des Finanzmanagementsystems das Ziel- und Arbeitsverzeichnis/Ausführen in auf das neue C16-Verzeichnis (z.B. C:\C16.47\Win) und geben Sie den Server an.

2. Konvertierung der Datenbank und Upgrade auf die Version 6.4

Starten Sie jetzt das Finanzmanagementsystem mit dem bereits geänderten Icon (wie unter 1. beschrieben). Es erscheint die Frage "Datenbank konvertieren" die mit "Ja" beantwortet werden muss.

Hinweis : Sollte diese Abfrage nicht erfolgen, so prüfen Sie bitte in Ihrer verwendeten C16-CFG-Datei, ob sich hier der Parameter „UPGRADE=N“ befindet. Bitte entfernen Sie diesen oder legen eine weitere C16-CFG-Datei ohne diesen Parameter an und verwenden diese.

Bestätigen Sie die Meldung "KEIN NUTZUNGSRECHT" und wählen Sie die Datei "FIBU.CHK" aus und betätigen Sie die Auswahl mit "OK".

ACHTUNG: Prüfen Sie nach Durchführung des Upgrades 6.4, dass in der Statuszeile die Release-Nummer 6.4 angezeigt wird.

Sollten die Masken auf dem Bildschirm zu klein oder zu groß dargestellt werden, kann entweder

- -die cfg-Datei aus dem alten C16-Client-Verzeichnis (C16.46) kopieren werden, die bisher verwendet wurde. Prüfen Sie dazu die Einrichtungen im ICON (/c16cfg=C:\C16.46\C16.CFG).
- -oder passen Sie die Einstellungen in der Datei mit der Endung ".cfg" an, die Sie im Systemverwalter unter Punkt - Programmeinstellungen - finden.

Entsprechende Informationen zur Änderung der cfg-Datei erhalten Sie auf der Internet-Seite www.hobasoft.de im Bereich "FAQ" mit dem Text "Wie kann die Fenstergröße unter Windows eingestellt werden ?"

Eine aktuelle "cfg-Datei" erhalten Sie auch auf der mitgelieferten CD im Verzeichnis "\cfg".